

Quelques exemples de protocoles de bains de sabots efficaces

% de cas de dermatites dans le troupeau	Jours de la semaine	Traitement topique	Bain nettoyant	Pré-bain	Bain avec traitement
10% Dans cet exemple, la ferme utilise seulement un bain par allée de retour.	Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche		2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50	Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible	4.5 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 4.5 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200
20% Dans cet exemple, la ferme utilise 2 bains par allée de retour.	Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche			2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50	6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200
30% Dans cet exemple, la ferme utilise seulement un bain par allée de retour.	Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche	Vaporisez le StepSept FB-T100	2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50	Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible	6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 6.8 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200
40% Dans cet exemple, la ferme utilise 2 bains par allée de retour.	Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche	Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100		2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50	9 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 9 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 9 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 9 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 9 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 9 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 9 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200
Plus de 40% Dans cet exemple, la ferme utilise 2 bains par allée de retour.	Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi	Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100 Vaporisez le StepSept FB-T100		2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50 2 L de StepSept PB-50	11.5 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 11.5 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 11.5 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 11.5 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 11.5 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200 11.5 kilos de sulfate de cuivre en poudre & 2 L de StepSept CSE-200

- Les quantités sont fonction d'un bain de sabots de 50 gls ou 189 litres.

- Il est tenu en compte que le bain de sabots est utilisé une fois par jour. Les traitements topiques sont appliquées durant la traite où le bain de sabots n'est pas utilisé. Sinon la solution topique sera lessivée.

- Il est recommandé de drainer, nettoyer et remplir les bains de sabots à tous les 150-250 passages des vaches, dépendamment de la quantité de souillures.